


Sakura - GRAPH Chart (21 x 21)



Materiales

- 150 g de algodón grosor medio (worsted) en color principal
- Restos de rosa, rosa oscuro, marrón y verde para el motivo sakura
- Aguja de 5,0 mm, marcadores, aguja lanera
- Tamaño final: $\approx 28 \times 20$ cm (sin contar las asas)

Panel sakura (frente, opcional)

Teje el gráfico de 21×21 en punto bajo siguiendo la página anterior: cada cuadro = 1 punto, de abajo hacia arriba (441 puntos, 5 colores). Déjalo aparte; lo coserás al frente al final.

Cuerpo del bolso (en espiral, sin cerrar las vueltas)

Base — V1: 31 cad. Empezando en la 2ª cad: 1 aum, 28 pb, 3 pb en la última cad; sigue por el otro lado: 28 pb, 1 pb = 62 puntos.

V2: 2 aum, 28 pb, 3 aum, 28 pb, 1 aum = 68 puntos.

V3: en hebra trasera, 68 pb (forma el canto de la base).

V4-V31 (28 vueltas): 68 pb en espiral. Marca el inicio de vuelta.

Asas (en filas, de ida y vuelta)

Marca 4 secciones: 22 (frente), 12 (lado), 22 (espalda), 12 (lado).

Asa corta: sobre los 12 pb de un lado, 12 filas de 12 pb (≈ 7 cm).

Asa larga: sobre los 12 pb del lado opuesto, 30 filas de 12 pb (≈ 18 cm).

Montaje

1. Cose el extremo de cada tira de asa a su propia base, formando un anillo por lado.
2. Pasa el anillo largo por dentro del anillo corto: ese es el cierre.
3. Cose el panel sakura centrado en el frente del bolso.
4. Remata todas las hebras.